メール新規設定マニュアル(Thunderbird)

アリッツ株式会社

Thunderbird でメールを送受信する場合は、次の方法で設定してください。 設定の際には、メールアカウント発行画面にて設定されたメールアドレスとパスワードをご用意ください。

1. インターネットに接続した状態で、「Thunderbird」を起動します。



2.情報を入力し、「手動設定」をクリックします。

あなたのお名前		
Test		()
メールアドレス		
test@example.com		()
パスワード		
••••••		くり
✔ パスワードを記憶する		

あなたのお名前:任意の名前を入力してください。 メールアドレス:利用するメールアドレスを入力してください。 パスワード:メールアドレスに紐づいているパスワードを入力してください。 パスワードを記憶する:クリックしてチェックしてください。 3.引き続き情報を入力し、「完了」をクリックします

手動設定				
אנאסל.	рорз 🗸			
ホスト名:	mail.example.com			
ポート番号:				
接続の保護:	なし ~			
認証方式:	通常のパスワード認証 ~			
ユーザー名:	test@example.com			
送信サーバー				
ホスト名:	.example.mailcom			
ポート番号:	587 🔨			
接続の保護:	なし ~			
認証方式:	通常のパスワード認証 🗸 🗸			
ユーザー名:	test@example.com			
	詳細設定			
再テスト	キャンセル 完了			
空欄のフィールドは Thunderbird が自動検出を試みます。				
あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。				

プロトコル:「POP3」を選択してください。

ホスト名:メールサーバを入力してください。

ポート番号:受信サーバーは「110」、送信サーバーは「587」を入力してください。

接続の保護:「なし」を選択してください。

認証方式:「平文のパスワード認証(安全でない)」または「通常のパスワード認証」を選択してください。 ユーザー名:利用するメールアドレスを入力してください。

4.「接続する上での危険性を理解しました」にチェックし、「確認」をクリックします

受信設定:		
mail.examp	e.com への接続は暗号化されません。	
安全でない) ることによって	ールサーバーは、あなたのパスワードやブライバシー情報を守るための暗号化された接続を行いません。このサーバーに接 、あなたのパスワードやブライパシー情報が漏洩する可能性があります。	続す
送信設定:		
mail.examp	e.com への接続は暗号化されません。	
安全でない) ることによって	ールサーバーは、あなたのパスワードやブライバシー情報を守るための暗号化された接続を行いません。このサーバーに接 、あなたのパスワードやプライバシー情報が漏洩する可能性があります。	続す
是供された設定を	使用して Thunderbird であなたのメールを受信することができます。ただし、これらの接続が不適当でないか、サーバ	-の管



6.「起動時に Thunderbird が既定のクライアントとして設定されているか確認する(A)」

のチェックを外し、「既定として設定」をクリックする

システム統合	\times
Thunderbird を次の既定のクライアントとして使用する:	
✓ メール	
ג-ב־	
✓ フィード	
カレンダー	
■ 起動時に Thunderbird が既定のクライアントとして設定されているか確認す	t3(<u>A</u>)
既定として設定 統合をスキ	テップ

7.「ツール」の「アカウント設定(S)」をクリックします。



7.「サーバー設定」のチェック状況を確認します



赤枠にチェックマークがついていない場合はクリックしてチェックをつけてください。

